

Hej!

Här kommer en uppdatering av programvaran till Er EcoHeat 300, Programversion 20120229.

OBS! Tänk på att inställningarna försvinner vid en uppdatering så skriv ner inställda värden innan uppdatering sker.

Gör så här:




Den filen **update.bin** kopieras till ett tomt USB-minne.

Lyft upp plastlocket i urfasningen i nedre kant med hjälp av en flatmejsel. Placera USB-minnet i USB uttaget.

Gå in på Avancerat/Service/Uppdatera program. USB Tryck OK<> Anslut USB minnet<> tryck OK-----> Färdigt! Sedan följer första start inställningarna.

Nya inställningar:



Inställningar/ Övre tank. Nya parametrar:

"Start/stopp diff övre°C.

Parametern anger vid hur många grader under


"Stopp temp VP °C" som varmvattenladdning startar.

Fabriksinställt värde: 5 grader.

"Tid nedre efter VV"

Tid som värmepumpen måste arbeta mot nedre tank efter VV-laddning.

Fabriksinställt värde: 10 min



Inställningar/Radiatorsystem 1. Ny parameter:

"Exakt framledning"

Fabriksinställt värde Nej.

Denna inställning ska endast sättas till **Ja** om man har ett temperaturkänsligt radiatorsystem. Om Exakt framledning väljs kan också VV höjning väljas, var 4:e start görs då en fullkondensering mot nedre tank. Vid exakt framledning tillåts värmepumpen endast att arbeta mot övre tank vid sommarläge när det inte behövs värme.



Historisk driftinfo visar:

Total drifttid

Högsta framledning

Förbrukning i kWh

Samt drifttid för kompressor senaste dygnet

Med vänliga hälsningar

CTC

www.ctcvarme.se